Nastavení síťového připojení v systému Windows Vista



Možnost první

Možnost druhá

1. V nabídce START vyberte položku OVLÁDACÍ PANELY

Možnost první

Možnost druhá



 v okně OVLÁDACÍ PANELY vyberte ikonu CENTRUM SÍTÍ A SDÍLENÍ a dvakrát klikněte levým tlačítkem myši 2a. v okně OVLÁDACÍ PANELY vyberte záložku SÍŤ A INTERNET a dvakrát klikněte levým tlačítkem myši



2b. v okně SÍŤ A INTERNET vyberte z nabídky záložku CENTRUM SÍTÍ A SDÍLENÍ a dvakrát klikněte levým tlačítkem myši

	 Centrum siti a sdileni 	- to Hindet	
Úlohy Zobrazit počítače a zařízení Připojit k síti Spravovat bezdrátové sítě Nastavit připojení nebo sít Spravovat síťová připojení Diagnostikovat a opravit	Centrum sítí a sdílení FILIP-PC (Tento počítač)	Několik sítí	Zobrazit celou mapu
	 Síť 2 (Privátní síť) Přístup Připojení ap2102 (Privátní síť) 	Místní síť a Internet Připojení k místní síti	Vlastní nastavení Zobrazit stav Vlastní nastavení
Další odkazy Adobe Version Cue CS2 Brána firewall systému Windows Centrum zařízení Windows Mobile	Přístup Připojení 38 Sdílení a zjišťování	Pouze místní síť Bezdrátové připojení k síti (biboun) atl Síla signálu: velmi dobrá	Zobrazit stav Odpojit
HP Wireless Assistant Možnosti Internetu 7-20-00 Pluste oth	Zjištění sítě Sdílení souborů	ZapnutoVypnuto	() () ()

3. v nabídce v okně CENTRUM SÍTÍ A SDÍLENÍ nalevo vyberte záložku SPRAVOVAT SÍŤOVÁ PŘIPOJENÍ a klikněte

a ospor			Kazar toto sito		gnostikovat to	to pupolent .	
ázev	Stav	Název zařízení	Připojení	Kategorie sítě	Vlastník	Тур	Telefonní číslo či adresa hos
	Bezdrátové při ap2102 Síťový adaptér	pojení k síti Broadcom 80	Připojení Siť 2 Intel(R) 8	k místní síti 12562GT 10/100 Net.	X 8	šíťové připojení Nepřipojeno Zařízení Bluetov	Bluetooth oth (sit PAN)

4. Vyberte ikonu PŘIPOJENÍ K MÍSTNÍ SÍTI a klikněte pravým tlačítkem myši



5. z nabídky vyberte záložku VLASTNOSTI a klikněte levým tlačítkem myši

Sítě	Sdílení		
Připo	it		
2	Intel(R) 82562GT	10/100 Network Con	nection
Toto	připojení používá i	následující položky:	Konfigurovat
	 Klient sítě Micn Plánovač pake Sdílení soubon Protokol IP ver Protokol TCP/I Veturosě sístur 	osoft tů technologie QoS ů a tiskáren v sítích N ze 6 (TCP/IPv6) PV4 (Internet Protocol pví ovladač macovačí	Nicrosoft
•		III	•
	ainstalovat	Odinstalovat	Vlastnosti
N	an iocoro v dr		

6. v okně nejdříve vyberte záložku PROTOKOL TCP/IPv4 klikněte na tlačítko VLASTNOSTI levým tlačítkem myši

becné				
Podporuje-li síť automatickou konfigura protokolu IP automaticky. V opačném p poradí správce sítě.	ci IP, je možné získat nastav <mark>e</mark> ní řípadě vám správné nastavení			
💮 Získat adresu IP ze serveru DHCP	automaticky			
Opužít následující adresu IP:				
Adresa IP:	XXX . XXX . XXX . XXX			
Maska podsítě:	255.255.0.0			
Výchozí brána:	172 . 16 . 0 . 1			
🔵 Ziskat adresu serveru DNS autom	aticky			
OPOUŽÍT následující adresy serverů l	DNS:			
Upřednostňovaný server DNS:	172.16.0.1			
Náhradní server DNS:	172 . 16 . 0 . 2			
	Upřesnit			

7. Na této záložce nastavte adresu tak, jak je zde uvedeno. Místo oranžových křížků napište svou IP adresu která je uvedena na smlouvě v řádce IP adresa. Potvrďte OK